


FIREFOX PROXY AYARLARI

- 1- Firefox İnternet Tarayıcısını açtıktan sonra ekranın sağ üst köşesindeki imgeye resimde görüldüğü gibi tıklayınız. Karşınıza aşağıdaki pencere açılacaktır. Bu pencereden Ayarları açıyorsunuz.




- 2- Ayarlara girdiğinizde açılan sayfanın en aşağısına kadar indiğinizde; **Ağ ayarları** karşınıza çıkacaktır. Burada işaretlenen **Ayarlar** butonuna basarak ayar değişikliğini gerçekleştirmeniz gerekmektedir.

Ağ ayarları

Firefox tarayıcınızın internete nasıl bağlanacağını yapılandırın.

[Daha fazla bilgi al](#)



- 3- Ayarlar ekranında ekstra başka bir deęişiklik yapılmadan işaretlenen kısım "Otomatik vekil sunucu yapılandırma URL'si" seçilip; işaretlenen bu kısma <http://proxy.hacettepe.edu.tr/proxy.pac> yazıyorsunuz. Tamam butonuna bastığınızda ayar deęişiklięiniz gerekleşmiş oluyor.

Baęlantı Ayarları ×

İnternete erişmek için vekil sunucuyu yapılandır

Vekil sunucu yok

Bu aęın vekil sunucu ayarlarını kendilięinden tanı

Sistem vekil sunucu ayarlarını kullan

Vekil sunucuyu elle ayarla

HTTP vekil sunucusu Port

HTTPS için de bu vekil sunucusunu kullan

HTTPS vekil sunucusu Port

SOCKS sunucusu Port

SOCKS v4 SOCKS v5

Otomatik vekil sunucu yapılandırma URL'si


Aşağıdakiler için vekil sunucu kullanılsın

Örnek: mozilla.org, .com.tr, 192.168.1.0/24
Localhost, 127.0.0.1/8, ve ::1 ile olan baęlantılar asla vekil sunucudan gemez.

Parola kayıtlıysa kimlik doęrulama isteme

SOCKS v5 kullanırken vekil sunucu DNS'i

- 4- Son olarak tarayıcınıza <http://ipsorgu.com/> adresini yazıp açtığınızda; karşınıza ekranın üstünde aşağıdaki görseldeki gibi bir ekran çıkacaktır. Çıkan ekrana hacettepe uzantılı e-posta adresinizin kullanıcı adı kısmı ve şifrenizi yazıp Giriş dediğinizde işlem tamamlanmış olacaktır.

 www.ipsorgu.com

The proxy moz-proxy://proxy.hacettepe.edu.tr:8080 is requesting a username and password. The site says: "moz-proxy://proxy.hacettepe.edu.tr:8080"

Kullanıcı adı

Parola

- 5- Tekrar <http://ipsorgu.com/> adresini yazıp açtığınızda; IP nizin 193.140.239.12 olarak görünmesi gerekmektedir.